

ご参考にされて下さい。

## 無料ダウンロード圧縮ファイルの「解凍」につきまして

当サイトの無料ダウンロードのデータは、「**.Zip 圧縮**」でご提供しております。

ZIP(ジップ)とは、データ圧縮やアーカイブのフォーマットで、Windows でよく使用されるフォーマットです。

### 「 WinZip (圧縮と解凍ソフト) 」でお困りの場合の対処について

#### 「 WinZip 」 というと有償の圧縮ファイル解凍ソフトとは？

WinZip とは、COREL から提供されている、ファイル圧縮と解凍を行うためのユーティリティソフトの名称である。

WinZip では、主に Windows 上で、ZIP 形式の圧縮ファイルを扱うことができる。ZIP 形式は、個人からビジネス用まで、全世界で幅広く利用されているファイル圧縮形式である。

(出典: <http://www.sophia-it.com/content/WinZip>)

パソコンに「 **WinZip** 」がインストールされた場合、あるいは、「 **WinZip** 」が初期設定されていると、ダウンロードし解凍（ファイルを開く）すると、以下の様な画面が表示されます。



お困りの場合の対処

## 「 WinZip 」 初期設定の変更、およびアンインストール方法




ZIP 形式の解凍ソフトの初期設定を変更する場合

## Windows 10 の場合

### ■ 1. 「既定のアプリ」を変更する場合（ファイルとアプリの関連付け）。

1. 【**ウィンドウズキー**（Windows のロゴマークが描かれたキー）】を押しながら「**I**（アイ）」キーを押します。 【**ウィンドウズキー**】 + 【**I**】




2. 以下の「**設定**」画面が表示されます。左上の「**システム**」をクリックします。



3. 左のメニューから「**既定のアプリ**」をクリックします。



4. 「既定のアプリ」の右メニュー「**既定のアプリの選択**」の下段にある「**ファイルの種類ごとに既定のアプリを選ぶ**」項目をクリックします。





⚙️ ファイルの種類ごとに既定のアプリを選ぶ  
ファイルの種類に特定のアプリを関連付ける

の画面に移動します。

5. 画面の左メニューから「.Zip (最下段)」を確認します。  
以下の様に「WinZip」であれば、変更します。

**アルファベット順に表示  
最下段にあります。**

.ZFSendToTarget  
[送る]→[圧縮 (zip 形式) フォルダ] で作...

+ 既定を選ぶ

.zip  
ZIP ファイル

WinZip

**この様な表示であれば、初期設定が  
「WinZip」に関連付けられています。**

5. 「WinZip」アイコンをクリックすると、「アプリを選ぶ」メニューが以下の様に  
表示されますので、表示された中から「エクスプローラー」を選択します。

① 左クリックします

↓

.zip  
ZIP ファイル

WinZip

アプリを選ぶ

WinZip

エクスプローラー

ストアでアプリを探す

②


**クリックで選択します**

これで、規定のアプリの変更は終了です。

## Windows 10 の場合

### ■ 2. 「アンインストール」 をする場合。

1. 【**ウィンドウズキー** (Windows のロゴマークが描かれたキー)】を押しながら「**I** (アイ)」キーを押します。 【**ウィンドウズキー**】 + 【**I**】



2. 以下の「**設定**」画面が表示されます。左上の「**システム**」をクリックします。




3. 左のメニューから「**アプリと機能**」をクリックします。  
右メニューで「**WinZip**」を確認します (アルファベット順)。



4. 「**WinZip**」を左クリックします。 — (※ 容量の大きなソフトですね)



「アンインストール」を左クリックします。




これで「アンインストール」は完了です。

## 「WinZip」が初期設定された状態で ダウンロードした場合のファイルとアプリの関連付けの変更方法


通常どのようなファイルでも、ダウンロードした際に場所を設定しない限り、PC内の「**ダウンロードフォルダー**」に格納されます。

例えば、当サイトの無料ファイルをダウンロードした際に、冒頭の「**WinZip体験版**」の表示がされ、その後に操作を継続されなかった場合でも、指定のファイルはPC内の「ダウンロードフォルダー」に格納されます。

1. PCを開くと、以下の画面が表示されます。




2. 「ダウンロードフォルダー」をWクリックで開くと



「WinZip」初期設定されている場合


圧縮ファイルのアイコンは




の様に表示されます。

と表示されます。

3. 任意の圧縮ファイルを**右クリック**して、開いたメニューで「**プログラムから開く**」で「**別なプログラムを選択**」を**左クリック**します。




4. 以下の様に、「**エクスプローラー**」を**左クリック**で選択し、「**常にこのアプリを使って、Zip ファイルを開く**」を選択して ⇒ 「OK」です。



これで、ダウンロードしたファイルとアプリの関連付けは終了です。

## Windows 7・8 の場合のファイルとアプリの関連付けの変更方法

ケースは少ないと思われませんが、仮に「WinZip」をダウンロードし、PC環境が変わった場合、上の考え方と同様に、任意の圧縮ファイルを右クリックして、開いたメニューで「プログラムから開く」で「別のプログラムを選択」を左クリックします。



多少、表示される画面は異なりますが、考え方は同様です。


## Windows 7・8・10 で「コントロールパネル」で「アンインストール」する方法

不要と思うソフトは、「コントロールパネル」で「アンインストール」する事が出来ます。


1. 「コントロールパネル」を開きます。



2. 表示される中から「プログラムと機能」を左クリックします。  
「プログラムのアンインストールまたは変更」の画面が表示されます。



3. 目的のソフトを探し、右クリックして「アンインストール」を左クリックで選択します。



これで、「コントロールパネル」からの「アンインストール」は完了です。